

VPN Gate 是**日本國立筑波大學**的一項學術研究計畫，**使用者不需要註冊，也不用付費**。
SoftEther VPN Client 的下載、安裝與使用說明如下：

1. 進入 [VPN Gate 官方網站](#)，下載「Download SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin」



VPN Gate
Public VPN Relay Servers

Academic Experiment at
University of Tsukuba, Japan.

VPN Servers List What is VPN Gate How to Connect Download Join Us Forum Mirror Sites Languages

Download

VPN Gate Client download (for Windows, freeware)

Simply install VPN Gate Client Plugin to SoftEther VPN Client. It will enable you to connect to any of our Public VPN Relay Servers of VPN Gate in a snap. It has a better throughput than L2TP, OpenVPN or SSTP. This program files are digitally signed by a certificate issued by GlobalSign. The binary file has a countersignature issued by Symantec.

Download SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin
vpngate-client-2022.05.30-build-9772.153136.zip
Languages available: English, Japanese and Simplified Chinese

Windows

Compatible OS: Windows, CPU: Intel x86 and x64
(Windows 98 SE / ME / 2000 SP4 / XP SP2, SP3 / Server 2003 SP2 / Vista SP1, SP2 / Server 2008 SP1, SP2 / Hyper-V Server 2008 / 7 SP1 / Server 2008 R2 SP1 / Hyper-V Server 2008 R2 / 8 / 10 / Server 2012 / Hyper-V Server 2012)

Download VPN Gate Client from CNET Download.com
You can download SoftEther VPN Client + VPN Gate Client Plugin directly from us, or from the World's most popular download site -- Download.com by CNET. You may try using CNET Download.com if you cannot download from our primary download server.

CNET Download.com

2. 左下角檔案下載




3. 下載完畢，找到下載的檔案，直接解壓縮

下載				▼	↺	🔍
名稱	修改日期	類型	大小			
今天 (1)						
 vpngate-client-2022.05.30-build-9772....	2022/5/30 上午 10:24	zip Archive	66,786 KB			
上週 (40)						

D:\Downloads\vpngate-client-2022.05.30-build-9772.153136.zip\					
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)					
加入 解壓縮 測試 複製 移動 刪除 資訊					
D:\Downloads\vpngate-client-2022.05.30-build-9772.153136.zip\					
名稱	大小	封裝後大...	修改日期	建立日期	存取
License.txt	14 017	14 017	2022-05-...		
vpngate-client-v4.39-9774-beta-2022.04.29.exe	55 967 5...	55 967 5...	2022-05-...		
VPNGate.dat	27 231	27 231	2022-05-...		
VPNGate.db	3 020	3 020	2022-05-...		
VpnGatePlugin_x64.dll	6 953 472	6 953 472	2022-05-...		
VpnGatePlugin_x86.dll	5 422 080	5 422 080	2022-05-...		
xmlrpc.config	73	73	2022-05-...		


4. 解壓縮完成，找到執行檔 [vpngate-client-v4.39-9774-beta-2022.04.29.exe](#) 並執行，開始安裝 SoftEther VPN Client




5. 下一步(預設語言是"簡中"，可安裝完畢再將顯語言改為"英語"或"日語")



6. 預設值「SoftEther VPN Client」→ 下一步



7.勾选「我同意最终用户许可协议」→下一步




8.下一步




9.使用预设的安装路径→下一步




10. 下一步



11. 是



12. 安装 SoftEther VPN




13.完成



此時桌面會產生 SoftEther VPN Client 的 ICON




14. 開啟 SoftEther VPN Client 管理器




15. 虛擬網路適配器 → 新建虛擬網路配適器



16. 虛擬網路配適器預設值 **VPN** → 確定




17. 虛擬網路配適器建立中



18. 「虛擬網路適配器」建立完成



19. 添加新的 VPN 连接



20.VPN 連線設定 連接設置名 **PCCU VPN 2**→主機名稱 **140.137.16.200**→端號 **443**→虛擬 HUB 名 **PCCU-HUB** →認證類型 **RADIUS 或 NT 域驗證** 用戶名/密碼 為**專區帳號密碼** →確定

PCCU VPN2 的属性

请为 VPN Server 配置 VPN 连接设置。

连接设置名(N): **PCCU VPN2**

目标 VPN Server (S):

指定目标 VPN Server 上的主机名或 IP 地址, 端口号和虚拟 HUB 名。

主机名(H): **140.137.16.200**

端口号(P): **443** ☐ 禁用 NAT-T

虚拟 HUB 名(V): **PCCU-HUB**

中继代理服务器(X):

您可以通过代理服务器连接到 VPN Server。

导入 IE 代理服务器设置

代理类型(T): ☒ 直接 TCP/IP 连接(无代理)(D)
☐ 通过 HTTP 代理服务器连接(T)
☐ 通过 SOCKS 代理服务器连接(S)

代理服务器设置(R)

服务端证书验证选项(F):

☐ 总是验证服务端证书(C)

管理可信发证机关证书列表(C)

指定特定证书登录(R) 查看特定证书(V)

使用虚拟网络适配器(L):

VPN Client Adapter - VPN

用户认证设置(A):

请设置连接到 VPN Server 时需要的用户认证信息。

认证类型(T): **RADIUS 或 NT 域验证**

用户名(U): *********

密码(Y): *********

通信的高级设置(E):

☒ 断开后自动重连(Z)

重连次数(C): 次

重连间隔(K): 15 秒

☒ 无限重连(总是保持 VPN 在线)(I)

☐ 使用 SSL 3.0 (1) 高级设置(D)...

☐ 隐藏和错误窗口(D) ☐ 隐藏 IP 地址屏幕(O)

确定(O) 取消

21.回到主畫面，點二點 **PCCU VPN 2** 連線學校 VPN。

SoftEther VPN Client 管理器

连接(C) 编辑(E) 查看(V) 虚拟适配器(L) 智能卡(S) 工具(T) 帮助(H)



VPN 连接设置名称	状态	VPN Server 主机名(地址)
添加新的 VPN 连接		
VPN Gate 公共 VPN 中继服务器		
PCCU VPN 2	离线	140.137.16.200 (直接的 TCP/IP 连接)

虚拟网络适配器名	状态	MAC 地址
VPN Client Adapter - VPN	已启用	5E-9A-41-1E-4

SoftEther VPN C 未连接

SoftEther VPN Client Build 9774

22.已連接，跳回主畫面



23.縮小主畫面即可模擬在校園網域中正常使用網路與圖書館資料庫



24.VPN 使用完畢，PCCU VPN2 按右鍵→斷開，可以結束連線

